


Szybki log cabin

I. Punkt wyjścia:




★ Szyjąc tą metodą otrzymamy cztery bloki log cabin. Możemy wykorzystać gotowe paski (Jelly Rolls o szer. 2,5 cala – dla zaawansowanych) lub pokroić samodzielnie tkaniny na paski jednakowej szerokości według poniższych wyliczeń (przy marginesie szycia $\frac{1}{4}$ cala):


□- kwadrat □- krótszy prostokąt □- dłuższy prostokąt "- cal (1"=2,54 cm)

4 □ 1,25" x 1,25" - cztery kwadraty o wymiarach 1,25 cala na 1,25 cala każdy


Szerokość pasków	2,5"	4"	a"
środek	4 □ 1,25" x 1,25"	4 □ 2" x 2"	4 □ (a:2)" x (a:2)"
pasek jasny I	2 □ 1,25" x 2,5" 1 □ 2,5" x 4"	2 □ 2" x 4" 1 □ 4" x 7"	2 □ (a:2)" x a" 1 □ a" x (2·a)"-1"
pasek ciemny I	2 □ 2" x 2,5" 1 □ 2,5" x 5,5"	2 □ 3,5" x 4" 1 □ 4" x 10"	2 □ 2·(a:2)"-0,5" x a" 1 □ a" x (3·a)"-2"
pasek jasny II	2 □ 2,75" x 2,5" 1 □ 2,5" x 7"	2 □ 5" x 4" 1 □ 4" x 13"	2 □ 3·(a:2)"-1" x a" 1 □ a" x (4·a)"-3"
pasek ciemny II	2 □ 3,5" x 2,5" 1 □ 2,5" x 8,5"	2 □ 6,5" x 4" 1 □ 4" x 16"	2 □ 4·(a:2)"-1,5" x a" 1 □ a" x (5·a)"-4"
pasek jasny III	2 □ 4,25" x 2,5" 1 □ 2,5" x 10"	2 □ 8" x 4" 1 □ 4" x 19"	2 □ 5·(a:2)"-2" x a" 1 □ a" x (6·a)"-5"
pasek ciemny III	2 □ 5" x 2,5" 1 □ 2,5" x 11,5"	2 □ 9,5" x 4" 1 □ 4" x 22"	2 □ 6·(a:2)"-2,5" x a" 1 □ a" x (7·a)"-6"
Otrzymamy cztery bloki log cabin o szerokości pasków:	5,25" x 5,25" 0,75"	10,5" x 10,5" 1,5"	7·(a:2)"-3,5" (a:2)"-0,5"



II. Zszywamy kwadraty środka z prostokątami jasnymi I jak poniżej (najpierw elementy w rzędach, potem same rzędy):




III. Rozprasowujemy i rozcinamy na cztery równe części jak poniżej:




Patchwork na skróty – szybki log cabin

IV. Zszywamy z prostokątami ciemnymi I jak poniżej. Małe prostokąty kładziemy tak, aby ich pionowe boki były tej samej szerokości co zszyte już fragmenty log cabin. Najpierw zszywamy elementy w rzędach, potem same rzędy:




V. Rozprasowujemy i rozcinamy na cztery równe części jak poniżej:




Patchwork na skróty – szybki log cabin

VI. Elementy log cabin (większe jasne prostokąty poziomo ku centrum) zszywamy z prostokątami jasnymi II jak poniżej. Najpierw zszywamy elementy w rzędach, potem same rzędy:



VII. Rozprasowujemy i rozcinamy na cztery równe części jak poniżej:




VIII. Powtarzamy punkt VI i VII kolejno dla:

- prostokątów ciemnych II (większe ciemne prostokąty poziomo ku centrum) ,
- prostokątów jasnych III (większe jasne prostokąty poziomo ku centrum) ,
- prostokątów ciemnych III (większe ciemne prostokąty poziomo ku centrum).

Patchwork na skróty – szybki log cabin

IX. Na końcu otrzymujemy cztery bloki log cabin:



Przyjemnego szycia !

Kiltowo.pl